


計画バーと最新バーの表現について

工程's をサクサク使いこなすための**基本操作**や、知っていると役立つ**ちょっとした小技**をメールマガジン形式でご紹介します。

第14回の今回は「**計画バーと最新バーの表現について**」です。

「計画バー」とは：ベースライン（初期計画）を表します。

「最新バー」とは：現在日より過去に配置されている場合は実績を表しており、現在日より未来に配置されている場合は、最新計画を表します。




プロジェクトが完成後、プロジェクトの最新バーをプロジェクトの初期計画として確定します。確定した初期計画は、バーチャートエリア上に計画バーとして表示します。計画バーと最新バーを比較することにより、初期計画時を基準として現在までにどのくらい日程の差異が生じたかを把握できます。

※計画バーは、ある時点での確定した日程を表すためのバーです。その性質上、最新バーのように自由に編集することはできません。

初期計画との差異を確認

この作業は計画より遅れた。



この作業は計画より前に着手できた。

操作方法


1. バーレイアウト変更で、行に計画バーと最新バーを表示する設定をしましょう。

- ① [表示] メニュー> [バーレイアウト変更] を選択します。
- ② バーの種類で表示したい位置に[計画バー]と[最新バー]を選択してください。
- ③ 入力が完了したら[OK]ボタンをクリックして閉じます。


[計画バー]と[最新バー]を選択してください。

2. 計画バーを表示させましょう。

- ① [計画値] メニュー> [すべての最新バーの日付を初期計画に設定] を選択します。
- ② [すべてのバーが更新されます。よろしいですか?]と表示されますので、[はい(Y)]をクリックしてください。
- ③ 計画バーが表示されます。



初期計画の設定前




初期計画の設定後


※個別に計画バーを表示させたい場合は、表示したい最新バーを右クリックし、メニューより[選択した最新バーの日付を初期計画に設定]をクリックしてください。計画バーが表示されます。

《Tips》 計画バーの期間変更や移動したい場合の操作方法

- ① 計画バーは単独で期間の変更や移動をすることができません。
- ② 期間を変更する場合、計画バーを表示させたい位置に最新バーを移動させてから、最新バーを右クリックし、メニューより[選択した最新バーの日付を初期計画に設定]を選択してください。




計画バーは単独で移動することができません。



計画バーは最新バーに合わせて移動します。

計画バーを移動したい位置に最新バーを移動させて、右クリック。メニューより[選択した最新バーの日付を初期計画に設定]を選択します。



- ③ 移動した全ての最新バーに合わせて、計画バーを移動させたい場合
[計画値]メニュー>[すべての最新バーの日付を初期計画に設定]を選択してください。全ての最新バーに合わせて計画値が更新されます。

※計画バーのシンボル変更は個別に行うことができます。

計画バーシンボルのデフォルト設定変更は、[編集]メニュー>[オプション]>[計画バーの初期シンボル]タブで変更ができます。