

ビュー機能を使って工程表を多角度から見られるようにしましょう

工程's をサクサク使いこなすための**基本操作**や、知っていると役立つ**ちょっとした小技**をメールマガジン形式でご紹介します。


第5回は、一つの工程表を複数の角度から見る事ができる**ビュー機能**を解説いたします。

➤ 「ビュー」とは

ある側面から見た計画状態を確認するための表示形式のことで、工程's 1 ファイルに、「作業別」、「区分 1」～「区分 4」、「資源別」の **6 つのビュー** が用意されています。


例えば、作業別ビューで作成した作業バーは、他のビューの未分類グループにも同じ期間でバーが作成されています。そのバーを**各ビューで作成したグループに割り当てると**、工種別の工程、担当 JV 別の工程など、**1 つのファイルでいくつもの工程を作成**することができます。

一つの工程表を異なる観点で見ることが可能です




ビューの変更はバーチャートエリア下のビュー選択で可能です


工種別ビュー



担当 JV 別ビュー




必要資源別ビュー



グループの分類方法は一例で用途に合わせたグループ設定が可能です

工程's のビューは全て連動しており、1 つのビューで編集すると他のビューでも反映されます。

提出先ごとなどでビューを使い分ければ、複数の工程表を作る必要が無いため、更新も整合性を気にすることなく容易に行えます。



各ビューで行った作業バーの変更は、他ビューの同じ作業バーにも連動して反映されます。

Step 1. 作業バーに対してビューの設定をしましょう。

- 予め各ビューに作成しておいたグループに対して**作業バーの割り当て**を行います。
- 異なるビューで同一のグループを使用する場合は、「**ビューのコピー機能**」を利用すると便利です。

[方法 1] バー情報から設定する

- ① 割り当てするバーを**ダブルクリック**、または**右クリックショートカットメニュー>プロパティ**で**[バー情報]ダイアログ**を表示する。
- ② ダイアログ右上の設定したいビューの「...」ボタンをクリックして、割り当てたいグループを選択する。
(詳細下図)

③ グループを選択して[OK]ボタンをクリックする。

④ 割り当てたグループ名が表示される

⑤ 指定したグループにバー追加される

[方法 2] 各ビューでバーを直接グループに移動して設定する

設定するビューに切り替えて、バーを割り当てたいグループに移動させます。

未分類エリア


※1 **Shift** キーを押しながらバーを移動すると、**水平または垂直方向にのみ移動**することができます。

※2 区分を設定する際、グループバーの行にバーを移動することはできません。

※3 区分が設定されていない作業はすべて**未分類エリア**に表示されます。

《Tips①》 ビューはコピーすることができます。


- ① [編集] メニュー> [ビューのコピー] を選択、または、ビュー選択ボタンの上で右クリックし、[ビューのコピー] ダイアログを表示します。
- ② [コピー元 選択] にてコピー元のビューを、[コピー先 選択] にてコピー先のビューをそれぞれ選択します。
- ③ [ビューの名称をコピー] をチェックすると、コピー元のビューの名称をコピー先のビューにコピーします。



《Tips②》 ビューの名称は変更することができます。


使用するビューの種類が決定したら、それに応じて既定のビュー名称を変更できます。たとえば、区分別ビューを使用する場合、区分別ビューの既定名称（[区分1]～[区分4]）を作成したい区分階層に合わせて変更することができます。ビュー名称の変更は、以下の手順で行います。

- ① [編集] メニュー> [オプション] を選択
または、ビュー選択ボタンの上で右クリックし、[ビューの名称] ダイアログを表示します。
- ② [変更後の名称] に設定したい名称を入力します。




《Tips③》 バレーアウト変更と組み合わせ、ビュー毎に異なる項目や文字の大きさを設定することができます。

バレーアウト変更ではビュー毎に表示項目や文字の大きさ（高さ）を、設定することができます。ビューをコピーすれば、同一の工程表であっても表示項目や文字の大きさ（高さ）をビュー毎に変えることができます。



作業別ビューのバレーアウト



担当JV別ビューのバレーアウト