



# 計画コックピットの紹介 簡易操作マニュアル

2023年2月

株式会社ウェブアイ  
鹿島建設専用ヘルプデスク



## 2. 【ユーザ操作比較】 従来のPlanow+ 工程's と計画 Cockpit

起動

チェックアウト

編集

アップロード


【従来 : Planowと工程's の操作】 ブラウザとローカルを行き来して操作するため手間が掛かる

ブラウザからPlanow  
にアクセス

ブラウザから工程表を  
ローカル上にダウンロード

ローカルで工程表を  
修正・変更

ローカルから該当工程表を  
ブラウザへアップロード



【計画 Cockpit の操作】 ローカルの計画 Cockpit だけでシンプルに操作を完結できる

パソコンの  
計画 Cockpit の  
アイコンをクリックする

ローカルアプリ内  
で現場/工事を選択

ローカルアプリ内  
で工程表を修正・変更

ローカルアプリ内  
で"上書き保存"し  
"アップロード"ボタンをクリック



※最初の設定でPlanowサーバを  
登録しておきます。



### 3. 【計画 Cockpit】 導入～操作の流れ

通常操作は簡単4ステップです。※（）内は本資料の操作説明ページ番号

【初回のみ】 計画 Cockpit をインストールする



【初回のみ】 計画 Cockpit にアクセスする Planow サーバを登録する（4～5ページ）




① 【通常操作】 計画 Cockpit で対象プロジェクトを選択する（6～7ページ）



② 【通常操作】 工程's ファイルを編集する（8ページ）



③ 【通常操作】 編集した計画を上書き保存する（9ページ）



④ 【通常操作】 計画 Cockpit から Planow に計画をアップロードする（9ページ）

## 4-1.計画コックピットの立ち上げ～初期画面

計画コックピットを立ち上げるとサーバー追加やマニュアルで製品や操作方法について確認できます。




No	項目	内容
①	サーバー追加	ボタンをクリックしてPlanowサーバーを登録します。 ※操作方法は次ページ 6-2にて説明します。
②	バージョン情報	アプリケーションのバージョンを示すポップアップが表示されます。
③	マニュアル	オンラインでマニュアルを参照することができます。

## 4-2.初期設定：Planowサーバーの登録

PlanowサーバーのURLとユーザーID、パスワードを入力してOKボタンをクリックします。

「サーバー追加」を  
クリックする



※サーバー登録は初回のみです。

### サーバー登録

① サーバー種別  PREGARE  Planow

② 名称   
任意の名称を入力してください。

③ URL   
URLを入力してください。

④ ユーザーID   
ユーザーIDを入力してください。

⑤ パスワード   
パスワードを入力してください。

OK キャンセル

No	項目	内容
①	サーバー種別	Planowを選択します
②	名称	任意の名称を設定してください
③	URL	https://kajima-kouteizu.info/planow/
④	ユーザーID	ご自分のPlanowのログイン名を入力してください
⑤	パスワード	ご自分のPlanowのパスワードを入力してください


<補足>

- SSOは対応していないためユーザーIDとパスワードは
- ご自分で入力してください。


## 4-3.サーバー一覧と対象プロジェクトの選択

登録したPlanowサーバーは一覧に表示されます。

クリックするとPlanowに登録されたプロジェクト（工事計画）や各プロジェクトの計画セットが表示されます。




プロジェクトの計画セットを選択する場合は  
▶ ボタンをクリックして展開する




No	項目	内容
①	サーバー一覧	サーバー一覧に戻ります。
②	リロード	Planowの更新内容を反映します。

## 4-4.対象プロジェクトの選択と計画のダウンロード

編集対象のプロジェクトまたは計画セットをクリックすると、「工程's 起動チェック」のポップアップが表示されます。「編集」または「参照」を選択すると、対象の計画を画面表示します。



No	項目	内容
①	編集	選択した計画を編集・変更した場合にクリックします。
②	参照	参照する場合にクリックします。 編集は出来ません。
⑥	キャンセル	プロジェクト一覧戻る場合にクリックします。



### <補足>

- プロジェクトが多い場合は表示に時間がかかるため計画セットからダウンロードすると効率的です。
- 計画セットはPlanowのブラウザで設定します。計画セットの設定方法はPlanowマニュアルを参照してください。

## 4-5.工程'sファイルの編集

計画 Cockピットの画面に表示された工程'sファイルの編集をします。  
編集操作は、いつもの工程'sの操作と同じです。

計画 Cockピット

サーバー一覧 アップロード 工程'sを終了

サーバー名: Planow(鹿島建設様社内用) JFE福山

プロジェクト一覧

リストを非表示にできる

計画 Cockピットで開いた工程's 編集画面 いつもの通りの工程's 操作!

<補足>

- 閲覧したいのみの場合は該当のプロジェクト一覧または計画セットを選択し「参照」を選択してください。
- プロジェクト一覧の左横の「<」(図内の青丸)をクリックするとプロジェクト一覧が非表示になります。

## 4-6. Planowへの計画アップロード

編集完了後は必ず①上書き保存>②アップロードの順に操作してください。

Planowのプロジェクトへ反映されます。

The screenshot shows the Planow software interface. The 'アップロード' (Upload) button is circled in red and labeled with a circled '2'. The '上書き保存' (Save Overwrite) button is also circled in red and labeled with a circled '1'. The main window displays a project named 'JFE福山' with a Gantt chart for the year 2021, showing tasks like '共通工事' (General Work) and '躯体工事' (Structural Work) across months from March to June.

A dialog box titled '計画ファイル保存チェック' (Plan File Save Check) is shown. It asks '上書き保存をしましたか?' (Did you save overwriting?). There are two buttons: 'はい' (Yes) and 'いいえ' (No).

アップロードボタンを押すと「上書き保存をしましたか?」とポップアップが表示されます。

上書き保存をしていれば「はい」をクリック、忘れていた場合は「いいえ」をクリックして、「上書きボタン」をクリックした後で、再度「アップロード」をしてください。

### 《計画アップロードの際の注意点》

- 計画データの上書き保存、アップロードは必ず行ってください。Planowの計画に変更を反映することができません。
- 計画 Cockpit 自体には編集した工程's ファイルの保存機能はありません。上書き保存とアップロードの操作をして Planow 側の工程's ファイルに変更の反映をしてください。
- 計画 Cockpit で計画を編集している際、サーバー側で強制解除などを行った場合、アップロード時にエラーが起こります。

## 5.1.ご利用上の注意点

2023年2月時点にリリースした計画コックピットのバージョンでのご利用上の注意点は以下のとおりです。

今後、機能追加などで変更があった場合はヘルプデスクよりお知らせいたします。

1. 「版（バージョン）の管理」、「編集権限の変更」などプロジェクト管理作業を行う場合は、ブラウザからPlanowにログインして操作を行う必要があります。

※ 詳細は次ページ「ツール操作の切り分け：操作マトリクス」にまとめました。ご参照ください。

2. 計画コックピットは、ローカルフォルダにインストールされます。
3. 最新版がリリースされた場合は、自動的に最新バージョンに更新されます。  
※PCがインターネットに接続されている場合に限り更新されます。

## 5.2. 各種設定・操作時のツールの切り分け：操作マトリクス

計画 Cockpit では、Planow サーバにアップロードされている工程's ファイルを編集し変更を反映することはできますが、Planow 側で登録変更が必要な設定や操作、ヘルプデスクが行う操作があります。主要な設定・操作は以下に示す○印の対応可能なツール・サービスをご利用ください。

機能	計画 Cockpit	Planow		ヘルプデスク 対応依頼
		管理者	メンバー	
工程's ファイルの参照・編集（※1）	○	○	○	
ユーザーグループ登録・削除				○
ユーザー登録・削除				○
新規プロジェクト作成				○
既存プロジェクトの削除				○
プロジェクト基本情報（※2）の登録・変更				○
新規バージョンの作成と工程's ファイルのアップロード		○		
工程表編集権限の変更		○		
計画セット新規作成・変更		○	○	
計画セット削除				○
編集中ユーザーの編集解除		○	△※権限付与 条件による	
Planowの個人設定変更（パスワード変更など）		○	○	

※1：「バージョン一覧」「計画セット」共に、Planowからの工程's ファイルのダウンロード～編集～Planowへのアップロード

※2：プロジェクト基本情報には以下が含まれます。変更する場合は ヘルプデスク側で対応いたしますのでお問合せください。

①工程表の単位、②カレンダー、③資源、④ビュー名称

## 6-1.補足：サーバーの編集と削除

登録したPlanowサーバーの編集や削除を行う場合は以下のようにします。

計画 Cockpit

サーバー一覧    アップロード    工程'sを終了

1.0.125.0    バージョン情報    マニュアル

サーバー追加

[PREGARE\\_new](#)

[Planow\\_new](#)

[エニシダ社内プロジェクト](#)

[鹿島建設Planow](#)

計画 Cockpit の「サーバー一覧」をクリックする。  
対象のサーバを右クリックしてメニューを表示します。

ブラウザで開く ①

編集 ②

削除 ③

No	項目	内容
①	ブラウザで開く	Planowをブラウザ画面で開きます
②	編集	サーバの登録画面が表示され、編集が出来ます
③	削除	計画 Cockpit から Planow サーバを削除します


<補足>

- Planowへの新規プロジェクト登録、計画セット登録、ユーザー登録に関しては Planowのブラウザにログインして操作を行う必要があります。

## 6-2.補足：Planowの表示セットで絞り込み表示する

Planowに登録された表示セットを計画コックピットでも利用することができます。自分が担当している現場/工事を絞り込むことができる機能です。

※表示セットの設定はPlanow側で設定してください  
(設定方法はPlanowマニュアルを参照してください)



The screenshot shows the '計画コックピット' (Planow Dashboard) interface. At the top, there are buttons for 'サーバー一覧', 'アップロード', and '工程'sを終了'. The server name is '鹿島建設Planow'. Below this, there is a 'プロジェクト一覧' (Project List) section with a 'リロード' button. A dropdown menu is open, showing a list of projects: '全てのプロジェクト', '全てのプロジェクト', '笹口', and 'サンプル'. A blue callout box points to the dropdown arrow, explaining that clicking it displays the list of registered display sets, and clicking one allows for narrowing down the project list.

計画コックピット

サーバー一覧 アップロード 工程'sを終了

1.0.125.0 バージョン情報 マニュアル

サーバー名：鹿島建設Planow

プロジェクト一覧

リロード

プロジェクト

全てのプロジェクト

全てのプロジェクト


笹口

サンプル

▼ボタンをクリックすると、Planowに登録している表示セットの一覧が表示される。クリックするとプロジェクトを絞り込みできます。

## 6-3.補足：計画 Cockpit から Planow をブラウザで開く

Cockpit からブラウザの Planow を開くことができます。



サーバーやプロジェクトを右クリックで「ブラウザで開く」をクリックしてください。



ブラウザでのPlanowログイン画面に移ります。



# 株式会社ウェブアイ

「プロジェクトの成功」から「ビジネスの成功」へ  
—それが、ウェブアイの事業を貫く最大のテーマです—

〒135-8071 東京都江東区有明 3-6-1 1 TFTビル東館 9F  
TEL 03-3570-2391(代表) FAX 03-3570-2393  
URL : [www.webi.co.jp](http://www.webi.co.jp)

